



Έχει αλλάξει η αρχική σελίδα σας στα προγράμματα **Internet Explorer**, **Google Chrome** και **Mozilla Firefox** στην σελίδα **Omiga-plus.com** και δεν αλλάζει με απλή αλλαγή της αρχικής σελίδας του προγράμματος.

Η σελίδα **isearch.omiga-plus.com** είναι μία αρχική σελίδα για όλους τους φυλλομετρητές (browsers) που παρέχουν κάποιες ιστοσελίδες από τις οποίες κατεβάζετε δωρεάν εφαρμογές ή παιχνίδια και εγκαθίσταται σε όλους του φυλλομετρητές που είναι εγκατεστημένοι στον υπολογιστή και στη συνέχεια γίνεται αρχική σελίδα τους και εμφανίζει ανεπιθύμητες διαφημίσεις και αναδυόμενα παράθυρα.

Microsoft Internet Explorer



Google Chrome







Mozilla Firefox



Για να διαγραφτεί η σελίδα αυτή από αρχική σελίδα και στα τρία προγράμματα ιστοσελίδων, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες.

Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Για να γίνει αυτό, πρέπει πριν αρχίσουν να φορτώνουν τα windows στον υπολογιστή, δηλαδή μετά τον έλεγχο της μνήμης του υπολογιστή, να πατήσετε συνέχεια το πλήκτρο **F8** μέχρι να εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα:



Όταν ανοίξουν τα Windows, κλείστε το παράθυρο της βοήθειας που έχει εμφανιστεί.



Στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και στο πλαίσιο της αναζήτησης πληκτρολογήστε: **REGEDIT**. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται και στην γραμμή πάνω που γράφει το πρόγραμμα **regedit**, κάντε δεξιά κλικ και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξτε **«Άνοιγμα ως διαχειριστής | Open as administrator»**

Στο πρόγραμμα REGEDIT, κάντε κλικ διαδοχικά στις παρακάτω επιλογές:





HKEY_CURRENT_USER

SOFTWARE

MICROSOFT


Internet Explorer

Main





Στο σημείο αυτό, αναζητάτε και εντοπίζετε την γραμμή «Start Page»




και την επιλέγετε με ένα κλικ και στη συνέχεια κάνετε δεξί κλικ και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξετε «Delete» και στη συνέχεια κλικ στο «Yes» στο εμφανιζόμενο παράθυρο.




Κλείστε το πρόγραμμα **REGEDIT**.

Ανοίξτε το πρόγραμμα **Google Chrome** και ανοίξτε μία νέα καρτέλα σελίδας, κλείστε την καρτέλα με τη σελίδα του OMEGA PLUS και κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις οριζόντιες γραμμές




και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή «Settings»






Κάντε κλικ στο «**History**» και στο «**Clear browsing data**»




Στις εμφανιζόμενες επιλογές, ελέγξτε να είναι επιλεγμένη η επιλογή «*the beginning of time*» και κάντε κλικ σε όλες τις επιλογές, εκτός από τα passwords, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,




και κάντε κλικ στο κουμπί «**Clear browsing data | Διαγραφή δεδομένων περιήγησης**» .


Στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή εμφάνιση όλων των σύνθετων ρυθμίσεων (additional settings) και στην κατηγορία «**On startup | Κατά την εκκίνηση**» κάντε κλικ στο «**Set pages | Ορισμός σελίδων**»



Εμφανίζεται το url της σελίδας IOMEGA. Διαγράψτε κάνοντας κλικ στο X.




Ανοίξτε το πρόγραμμα **Mozilla Firefox** και ανοίξτε μία νέα καρτέλα σελίδας, κλείστε την καρτέλα με τη σελίδα του OMEGA PLUS και κάντε κλικ στο κουμπί «**Firefox**» και στην επιλογή «**New Tab > History > Clear Browser History**»



ή από μενού «**Ιστορικό** > **Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού**»

Επιλέγετε «**Everything** | Όλα» και κάνετε κλικ στο «**Clear now** | **Εκκαθάριση τώρα**»



Η αρχική σελίδα έχει διορθωθεί σε όλα τα προγράμματα περιήγησης.

Κάντε επανεκκίνηση και κανονική λειτουργία του υπολογιστή.

Αν στο πρόγραμμα Mozilla Firefox εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει η αρχική σελίδα iomega-plus, τότε ίσως χρειαστεί να κάνετε επαναφορά του Firefox στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

HelpU.eu

helpu.eu